

Udtagning af kerne-/frøprøver

Version 1, 08-07-2026

Denne guide omfatter udtagning af kerne- og frøprøver i forbindelse med høst.

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages i forbindelse med høst.

Forberedelse

- **Planlæg prøveudtagning først på ugen** (mandag, tirsdag eller onsdag), så prøven kan sendes til laboratoriet og blive håndteret inden weekenden.
- Prøven skal indsendes hurtigst muligt efter udtagning.
- Bestil pakkeforsendelse hos Teknologisk Institut senest kl. 12.00 dagen før prøven skal sendes til analyselaboratoriet. Se guiden for **Bestilling af pakkeforsendelse**.
- Kerne-/frøprøver, som indeholder mere end 15% vand og dermed ikke er lagerfaste, omfattes som **våde prøver**. Når sådanne prøver sendes til Teknologisk Institut, skal det **mærkes tydeligt** på prøverne, at de er våde, så de kan håndteres korrekt efterfølgende.
- Placér label nederst på prøveposen, så posen kan lukkes uden at labelen krølles eller ødelægges.

Materialeliste

- ☐ Prøveposer
- ☐ Labels
- ☐ Følgeseddel
- ☐ Udtagningsskovl
- ☐ Evt. små spande

Prøveudtagning

Prøvestørrelsen af korn-, raps- og ærteprøver, der skal analyseres på NIT-apparat, skal være **1 kg**. Er der angivet en anden prøvestørrelse i din afprøvningsplan, så gælder denne.

- For at sikre en repræsentativ prøve for behandlingen, så udtages der flere delprøver (f.eks. håndhulde) flere steder i det høstede parti fra behandlingsparcellen. Prøven må ikke udtages fra bunden eller toppen af den høstede mængde. Skrab det øverste lag til side før prøven udtages.
- Hvis prøven udtages, mens parcellen høstes og inden vejning, skal prøven vejes med. Er der en prøveudtager på mejetærskeren benyttes denne.
- Kom prøvematerialet i prøveposen med den korrekte label og **luk posen lufttæt**.
- Prøven opbevares køligt, tørt og mørkt indtil forsendelse.
- **Obs.** Hvis høsten afbrydes, f.eks. på grund af regn, må prøverne fra før og efter stoppet ikke sammenblandes. De skal analyseres separat, og vand% m.m. indberettes særskilt.

Pakning og forsendelse

- Brug en papkasse af passende størrelse og pak høstprøverne heri.



- Vedlæg '**Følgeseddel til analyselaboratoriet**'. Dobbelttjek, at der er overensstemmelse mellem prøve ID på anvendte labels og følgeseddel.
- Fragtbrev tilsendt fra Teknologisk Institut påføres uden på papkassen.

